

Linee guida per piantare



- Quando piantate, evitate genericamente condizioni meteo avverse, come vento, clima rigido, caldo intenso, secchezza e ristagni d'acqua.
- Preparate il terreno con cura (deve risultare friabile) per evitare camere d'aria.
- La temperatura della terra deve superare gli 8° C.
- Prima di piantare, mettere le radici delle piante in ammollo almeno per tutta una notte (in casse, rimorchi, fossi).
- Evitate che le piante rimangano a lungo in condizioni di siccità, esposte a vento e sole, quindi, durante l'operazione di piantatura, estraetele continuamente dai contenitori umidi .
- Durante la piantatura coprite le radici delle piante con una sufficiente quantità di terra umida (almeno 20 cm) e calpestate la terra per bene, per garantire il contatto tra radice e terra.
- In condizioni climatiche avverse (vento, calore, secchezza) trattate le piante con olio bianco per evitare che secchino.
- Subito dopo la piantatura, bagnate le piante con 8-10 l d'acqua/pianta e inoltre inumiditele 2-3 volte alla settimana con 5 l/pianta, oppure con irrigazioni a goccia fino a raggiungere i 10 mm. Evitate eccessivi ristagni d'acqua, perché le radici possono marcire.
- Non usate torba e prodotti simili, perché riducono sostanzialmente il contatto con la terra.